

Tuto « Album Adorable » DSP « loutrement adorable »

Fournitures

Papier blanc simple 30X30		2 feuilles
Papier blanc simple A4 réf 159228		28 feuilles
Lagon lointain	ref 133686	3 feuilles
Corail calypso	ref 123392	2 feuilles
Piscine party	ref 124391	4 feuilles
Paon pimpant	ref 150886	4 feuilles

DSP

Loutrement adorable	ref 164936	1 paquet
Tartan indémodable	ref 164678	½ paquet

Dimensions de l'album couverture H 22cm x 22cm
Tranche H 22cm x 7cm

Support de 4 pages doubles donc 8 pages

COUVERTURE prendre du carton gris 2 ou 3 mm ou calendrier

Carton de 2 ou 3mm (A) 2 fois 22cm x 22cm
(B) 1 fois 22cm 7cm

Recouvrir en blanc simple

(A) 2 fois 26cm x 26cm feuille 30X30
(B) 1 fois 26cm x 11cm feuille A4

Rabattre les 4 côtés



Rabattre le haut et le bas sans faire les angles, biaiser légèrement



Assembler la tranche avec les côtés

2 renforts de 22cm x 4cm pli à 2cm sur les 4cm biaiser et coller pour renforcer les pliures de la tranche intérieure



Voir la vidéo « structure de l'album »

RELIURE EN U blanc

Dans une feuille A4 découpe des renforts et de la reliure en U

A) 21cm x 7,5cm sur les 7,5cm pli à 1,5cm – 3cm – 4,5cm – 6cm

B) 21cm x 4,5cm sur les 4,5cm pli à 1,5cm – 3cm

Plier et coller B dans A en centrant

Avant de coller sur la tranche de la couverture biaiser légèrement les supports de pages de 1,5cm sans aller jusqu'au bout



centrer la reliure en haut et en bas (environ 0,5cm)

Sur les côtés environ 1,3cm de la pliure

Habiller la reliure avec des bandes paon pimpant de 1cm x 21cm 5 fois

Couverture extérieure devant derrière et la tranche

Devant DSP 15cm x 21,5cm

Vert lagon 6cm x 21,5cm

Tranche vert lagon 6,5cm x 21,5cm

Dos vert lagon 21cm x 21cm si vous souhaitez l'habiller en papier DSP à la fin de l'album il vous en restera

Partie intérieure de la couverture gauche et droite

Sur le haut DSP 15 cm x 21cm (couper en partant du bas et à droite)

Sur le bas vert lagon 8cm x 21cm à coller que sur 3 côtés pour former une pochette le papier vert lagon dépasse légèrement sur le papier DSP – j'ai embossé le papier vert lagon avec le plioir tourbillon

Pages intérieur de l'album – 8 pages – en blanc

Mesure d'une page 21,5cm x 21cm de hauteur

Sur les 21,5cm – 1 pli à 1,5cm qui se trouvera une fois à gauche et une fois à droite lorsque l'on montera la page
La partie de 1,5cm est à recouvrir de papier piscine party de 1cm x 21cm

A répéter 8 fois et que j'appelle « base de page »

Une fois que la base est terminée mettre au dos le numéro de la page

Page 1

Sur la base (bande piscine party de 1,5cm à gauche)

Création d'un pop up « pop up 3 volets »

Papier blanc

A base 14,5cm x 24cm sur les 24cm pli à 10cm

Support photos B 12cm x 22cm sur les 22cm plis à 8,5cm et 11cm

C 12cm x 23cm sur les 23cm plis à 1cm et 12cm

Assembler B et C (biaiser légèrement le rabat de 1cm avant de coller)



Une fois collé plier comme sur la photo 2 s'assurer que la partie à droite se referme juste avant le pli sinon ajuster

Positionner les aimants

Décorer avant de coller

Partie avant DSP tartan 8cm x 11,5cm + 2cm x 11,5 cm couper un morceau de 10cm x 11,5 cm et couper à 8cm sur les 10cm

Carte intérieur Calypso 11,5cm x 10,5cm

Piscine party 11,5cm x 10,5cm

Paon pimpant 11,5 x 10,5 + une bande DSP 2cm x 11,5cm

Pour le montage du pop up vidéo « carte à 3 volets »

Reprendre la page de base (avant de coller le pop up nous allons la décorer)

En haut et en bas calypso 2 fois 2,8cm x 19,5cm

Sur les 2 côtés DSP loutres 2 fois 2,5cm x 14cm

Positionner sans coller et vérifier que le pop up est bien centré au milieu

Puis coller le tout en commençant par les bandes du haut et du bas

Puis les côtés et enfin le pop up

Compléter la déco

DSP loutres haut et bas 2 bandes de 1 cm X 13,5cm

Côtés 2 bandes de 1cm x 14,5cm à gauche et 1cm x 11,5cm à droite

Haut et bas 2 bandes 8,3cm x 0,8cm



PAGE 2

Sur la base (bande piscine party à droite)

Pop up « double accordéon »

Papier blanc

A 29,7cm x 14cm

Sur les 29,7cm pli de chaque côté à 0,85cm et 7,85cm

Sur la partie de 0,85cm de chaque côté en haut et en bas retirer 2cm

B 29cm x 10,5cm sur les 29cm pli à 7 – 14 – 21 – 28cm reste 1cm biaiser pour coller

C 7cm x 10,5cm à coller avec **B**



Plier comme sur la photo

Pour le montage du pop up voir la vidéo « double accordéon »

Avant de coller l'ensemble du pop up décorer l'intérieur de celui ci

Pour fermer le pop up une ficelle ou ruban glissé sous le pop up à 4,5cm du bas

Déco

Pop up (A)

Intérieur centre DSP « tartan » 13,5 x 13,5

Côtés DSP « tartan » 13,5 x 6,5 2 fois (vérifier avec vos mesures)

Ext côtés DSP « loutres » 13,5 x 6,5cm 2 fois

Pop up (BC)

Carte devant DSP « loutres » découpé une loutre 6,5cm x 10cm

Autres piscine party 10x6,5cm 2 fois

Paon pimpant 10x6,5cm 2 fois

Pages 2 bandes paon pimpant 2,5cm x 20,5cm vertical

2 bandes DSP « LOUTRES » 14 x 3cm en haut et en bas



PAGE 3

Sur la base bande piscine party à gauche

blanc une carte ouverture à droite 21cm x 29cm pli à 14,5cm sur 29cm

Plier en 2 poser des aimants à l'intérieur du bord droit en haut et en bas et sur le dessus de la carte

Déco de l'intérieur de la carte

Papier piscine party gaufré avec le plioir tourbillon 20,5cm x 14cm 2 fois

Mécanisme Pop up

Piscine party 24cm x 3,5cm sur 24 un pli à 12cm

Sur 3,5cm pli à 1cm

Sera posé à 12cm du bas

Montage du pop up Vidéo « 3D »

Décoration

Intérieur pop up

Sur la bande découpes de loutres

Intérieur sous le pop up une fois posé 2 cartes en blanc 10,5 x 12,5 cm (suivant les chutes)

Extérieur

Sur la page 2 bandes en vertical DSP loutres 2,2cm x 20,5cm (vérifier les 2,2cm)

Coller le pop up

Sur le pop-up – préparer tous éléments avant de coller

En haut et en bas 2 fois 14cm x 4cm bande sur DSP loutres

Au milieu la carte du DSP « loutres » 14cm x 12cm



Page 4

Sur la page bande piscine party à droite

Pop up « accordéon »

Ce pop up est collé sur la page

blanc

A – 22cm x15cm sur les 22cm plis à 1 - 11 - 21cm **2 fois**

B - 20cm x 15cm

Vidéo « pop up accordéon »

Positionner les aimants

A gauche et à droite sur B et sur la page

ceux-ci doivent se trouver à environ 5cm du bord gauche et droit afin qu'ils ne se trouvent pas entre les 2 bandes de la déco 6cm du haut et du bas de la page

Ce pop up contient 8 photos mater les emplacements avec du papier A4 9,5cm x 14,5cm

Déco

Devant DSP loutres 14,5cm x 19,5cm - (couper dans la feuille DSP en bas et à droite)

DSP loutres pour le haut et le bas 19,5cm x 2,5cm 2 fois

Intérieur 8 emplacements pour les photos

DSP Loutres 9,5cm x 15cm 2 fois

Paon pimpant 14,5cm x9,5cm 2 fois

Lagon lointain 14,5cm x 9,5cm 2 fois

DSP Loutres 14,5cm x 9,5cm 2 fois



PAGE 5

Sur la base bande piscine party à gauche

Pop up directement sur la page

blanc

A 11,5cm x 15cm sur 11,5cm pli à 1cm 2 fois

B 11,4cm x 15cm sur 11,4cm pli à 1cm 1 fois

C 12,5cm x 15cm sur 12,5cm pli à 1cm de chaque côté

Montage du pop up **vidéo « va et vient »**

Aimants

Pop up ouvert sur la page haut à 6cm du bord haut et à 5cm G et D du pop up

Sur la page du bas idem

Pop up fermé sur le haut et le bas

Pour fermer le dessus un rond de 11cm découpé dans le DSP loutres et un autre découpé dans piscine party avant de les coller y insérer des aimants qui doivent correspondre à la fermeture du pop up

Pour la pose des aimants explication dans la vidéo **Vidéo**

Déco

DSP tartan devant 14,5cm x 10cm 2 fois

loutres Bandes 2cm x 20,5cm 2 fois (vertical)

Intérieur cartes lagon lointain en haut 14,5 X 10

Lagon lointain En bas 14,5X 9

Paon pimpant 10 X 14,5

Corail 10 X 14,5

Dsp loutres 9 x 14,5

DSP loutres 10 x 14,5



Base de carte bande piscine party à droite

Le pop up est collé directement sur la page

(j'avais réalisé ce pop up en mini album il y a quelques temps vous pouvez le retrouver sur mon site mais attention les mesures sont légèrement différentes. Je vous mettrai le lien sous la vidéo)

blanc **A et B** 29,7cm x 15cm 2 fois

Sur les 29,7cm pli à 4,9cm et 9,9cm des 2 côtés

Sur les 15cm à 3,5cm du bord droit et du bord gauche

Couper du 1^{er} pli (4,9cm) jusqu'au dernier pli (24,7cm)


blanc **C** 9,7cm X 15cm

blanc (rabat droit) 15cm x 15cm sur 15cm pli à 5cm

(rabat gauche) 25cm x 15cm sur 25cm pli à 20cm

Pour le montage du pop up suivre la vidéo « pop up à volets »

Pose des aimants en suivant l'ordre des photos



Décorer avant de coller le pop up

Coller le pop up

Retourner celui ci et mettre de la colle sur les parties hachurées



Déco

Devant carte piscine party 19,5cm x 14,5cm gaufré avec plioir tourbillon
DSP loutres découpé
Sur page haut et bas DSP loutres 19,5cm x 2,5cm 2 fois

POP UP

Centre petit côté DSP loutres 4,5cm x 7,5cm 2 fois
Carte milieu paon pimpant 9,5cm x 14,5cm
Côtés DSP loutres 4,5cm x 14,5cm 2 fois
Petites bandes en haut et en bas DSP loutres 9,5cm x 3cm 4 fois

Rabat intérieur gauche DSP loutres 14,5cm x 14,5cm + DSP loutres 14,5cm x 4,5cm
Droit tartan 14,5cm x 9,5cm

Petits morceaux verticaux paon pimpant 7,5cm x 4,5cm 2 fois

Piscine party 9,5cm x 7,5cm 2 fois

Corail 4,5cm x 3cm 4 fois
Tartan 4,5cm x 3cm 4 fois



PAGE 7

Sur la base bande piscine party à gauche

Rabat blanc de 16cm x 17cm pli à 1 cm sur 17cm biaiser et coller en haut de la page en centrant (2cm du bord droit)

Recouvrir la page en paon pimpant 19,5cm x 20,5cm

Intérieur du rabat qui forme une carte pour coller le pop up en lagon 16cm x 16cm ne pas laisser de blanc autour

Pliage du pop up dans DSP « Loutres » 1 page

Voir la vidéo « pop up explosion »

Avant de coller le pop up pour le maintenir fermé

3 aimants devant et derrière l'aimant du milieu placé au centre à 7,5cm



Pour fermer la carte glisser une attache sous le pop up avec un aimant qui correspond avec l'aimant du milieu du pop up
Pour cacher l'aimant recouvrir de papier

Avant de coller positionner tous les éléments

Collage du pop up

Positionner le pop up sur la base en le centrant environ 2cm de chaque côté – la pointe du haut au raz de la pliure
Mettre de la colle et venir coller le rabat

Ouvrir la carte sur l'autre côté du pop up positionner votre attache (à vérifier avec l'aimant)

Mettre de la colle et fermer

Déco devant du rabat DSP loutres 15,5 x 15,5cm + découpes suivant votre choix



Sur la base bande piscine party à droite

base du pop up une carte qui sera collée sur la page

blanc 16cm x 28cm pli à 14cm sur les 28cm
14cm X 4cm 2 fois


14cm x 4cm sur les 4cm pli à 2cm

Sur les 14cm une marque à 4cm en haut et en bas

Faire une diagonale en partant de ces points et des bords opposés

Retirer la partie hachurée à droite et à gauche

A faire 2 fois



blanc 12cm x 2cm sur les 12cm pli à 2cm de chaque côté **2 fois**

8cm x 2cm (renfort) **2 fois**

18cm x 10cm pli à 8cm sur les 18cm **2 fois**

Pour le montage du pop up vidéo « portes automatiques »

Déco

Pop up

Intérieur

Piscine party 9,5cm x 9,5cm

9,5cm x 7,5cm

Paon pimpant 9,5cm x 9,5cm

9,5cm x 7,5cm

Bande paon pimpant 1,8cm x 14,5cm (couper les points 1,5cm)

Bande piscine party 11,5cm x 2cm

Bande bas paon pimpant 15,5cm x 1,8cm

Carte haut DSP Tartan 11,5cm x 15,2cm

Carte devant avant de coller le DSP poser l'aimant

DSP loutres 15,5cm x 13,5cm

Décoration de la page

DSP tartan en haut et en bas 3cm x 19,5cm 2 fois

DSP loutres Côtés 14cm x 1,5cm 2 fois

Fermeture de la carte

un rond d'un diamètre environ 8cm (blanc) pli à 1,5cm et 1,7cm pour laisser une épaisseur

plier le rond le coller au dos de la carte centré

mettre un aimant à l'intérieur refermer sur la carte et mettre l'aimant

pour décorer le rond

2 ronds de diamètre inférieur environ 7,5cm et couper au raz de la pliure du rond de 8cm

Intérieur DSP tartan

Exterieur découpe dans le papier DSP loutres

